

Excel listenizden yükleme planına

Yükleri tek tek girmeden: .xlsx dosyanızı aktarın, kontrol edin ve topluca ekleyin.

1 Müşterinizin kendi listesini kullanın

Sabit şablon zorunlu değil. Tanınan başlıklar ve ölçü ifadeleri otomatik ayrıştırılır; gerektiğinde sütunları siz eşleştirirsiniz.

REFERANS	ADET	ÖLÇÜLER / cm	TOPLAM kg
REF-001	5	80 × 120 × 100	2500
REF-002	1	100 × 100 × 80	200

Temsili müşteri listesi • Yerleşim çizimleri ölçekli değildir.



Yükle, Kaydet ve PDF al

Yükleme listesi aktar

→ müşterinizin .xlsx dosyası

Dosya seçildikten sonra sayfa, başlık ve birim kontrolü açılır.



ANALİZ

Referans, adet, ölçü ve istif notlarını ayırır.

KONTROL

Önizlemede ağırlıkları ve uyarıları doğrularsınız.

YERLEŞİM

Onayınızla yükler eklenir ve yerleşim hesaplanır.

Otomatik aktarım, sizin kontrolünüzde

Excel'den yükleri topluca eklerken bu üç seçimi doğrulayın.

1 Sayfa ve sütunlar

Doğru çalışma sayfasını ve başlık satırını seçin. Referans, adet, ambalaj, ölçü ve ağırlık sütunlarını kontrol edin.

2 Ölçü birimi

cm / mm / m seçin. Örnek: 800 × 1200 × 1000 mm, 80 × 120 × 100 cm olarak dönüştürülür.

3 Ağırlığın anlamı

Satır toplamı mı, kap başına mı? Toplam ağırlık seçildiğinde kaplara eşit dağıtım bir varsayımdır; gerçek tartımı temsil etmez.

$$2.500 \text{ kg toplam} \div 5 \text{ kap} = 500 \text{ kg / kap}$$

Kaplar farklı ağırlıktaysa önizlemedeki kg/kap değerlerini düzeltin.

REFERANS	ADET	ÖLÇÜ / cm	kg / KAP	İSTİF
REF-001	5	80 × 120 × 100	500	Kendi içinde
REF-002	1	100 × 100 × 80	200	İstiflenemez

Önizlemede referans, ölçü, adet ve istif alanları düzenlenebilir.

Yükleri ekle ve yerleştir


Kontrol onayını işaretleyin; ardından yükleri topluca ekleyin.

Eksik / belirsiz ölçü aktarımı durdurur. CBM farkı ve toplam uyumsuzluklarını inceleyin. Yükler mevcut listeye eklenir; aynı dosyayı iki kez aktarmayın.


Yerleşimi görerek düzenleyin

Üst görünüm zeminde taşıma; yan görünüm yükseklik düzenleme için kullanılır.

ÖNCE





SONRA



1 B yükünü seçin. 2 Boş konuma sürükleyin. 3 Bırakın.

Taşıdığınız yükün eski yeri boş kalır. Diğer yükler kendiliğinden o boşluğa yerleşmez. Üstte yük varsa destek uyarısını kontrol edin.

Konteyner dışına taşıma



3 kap toplam = 2 kap içeride + 1 kap dışarıda

Dış alana taşımak yükü silmez. Yerleşimi yeniden hesaplamak için Tümünü optimize et düğmesini kullanın. Mevcut elle düzenlediğiniz konumlar değişebilir.

Planı tamamlayın ve depoya iletin

Düzenlenebilir plan dosyası ile depo çıktısı farklı amaçlara hizmet eder.

Konteyner yerleşimi

[+ Yük ekle](#)[Tümünü optimize et](#)

Konteyner seçimi: 40' HC (başlangıçta seçili)

+ Ek konteyner ekle: yeni konteyner açar.

[Yük listesini göster](#)

Konteyner seçimi ve ek konteyner menüsü başlangıçta 40' HC gösterir. Ek konteyner ekle ile yeni alan açın; ölçü ve kapasiteyi doğrulayın.

ÇALIŞMAYA DEVAM ET

[Kaydet / Planı indir](#)

Cihazınıza .lcl.json indirir. Daha sonra Dosyadan aç ile aynı planı düzenlemeye devam edin.

DEPOYLA PAYLAŞ

[PDF çıktı / Görsel çıktı](#)

Yerleşim görüntülerini ve yük listesini çıktı olarak paylaşın. PDF, düzenlenebilir plan dosyası değildir.

Son kontrol

Kap sayısı, referanslar, ağırlık, istif ve dışarıdaki yükleri doğrulayın. Gerekğinde Geri al / İleri al kullanın. Tarayıcı taslağı kalıcı yedek değildir; plan dosyasını saklayın.

Planlama önerisi depo onayı değildir. Hesap kapsamı uygulamada açıklanır. Mobil dokunma davranışı tüm cihazlarda doğrulanmamıştır.